



Cambiar puerto del servidor saliente en Microsoft Outlook 2007

Para cambiar el puerto del servidor saliente en Microsoft Outlook (versión 2007), tendremos que seleccionar la cuenta a modificar y entrar en la configuración de la misma. Para ello hay que dirigirse al menu Herramientas > Configuración de la cuenta.



Una vez dentro de la configuración de cuentas veremos las cuentas que poseemos. Tendremos que seleccionar la que queremos modificar y después clicar en el boton Cambiar.



Al hacer esto se abrirá una pantalla con los datos de la cuenta. En esta pantalla hay que pinchar en Mas Configuraciones.

Agregar una nueva cuenta de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet

Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario

Su nombre: Prueba

Dirección de correo electrónico: prueba@midominio.com

Información del servidor

Tipo de cuenta: POP3

Servidor de correo entrante: mail.midominio.com

Servidor de correo saliente (SMTP): mail.midominio.com

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario: prueba

Contraseña: *****

Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)

Probar configuración de la cuenta ...

Más configuraciones ...

< Atrás Siguiente > Cancelar

Dentro de la pantalla mas configuraciones seleccionaremos la pestaña Avanzadas, y aqui es donde cambiaremos el puerto que utilizará el servidor de salida, en este caso a **587**.

Configuración de correo electrónico de Internet

General | Servidor de salida | Conexión | Avanzadas

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (POP3): 110 Usar predeterminados

Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

Servidor de salida (SMTP): 587

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: Ninguno

Tiempo de espera del servidor

Corto: 1 Largo: 1 minuto

Entrega

Dejar una copia de los mensajes en el servidor

Quitar del servidor después de 10 días

Quitar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'

Aceptar Cancelar