

Como acceder mediante FTP a tu cuenta de hosting

En general, podemos decir que existen 3 tipos de cuentas de FTP asociadas a un hosting:

La **cuenta FTP principal** existe desde el momento en el que se activa el servicio y su usuario/contraseña coincide con el de acceso a cPanel, a SSH, etc. Esta cuenta tiene acceso a todo y por seguridad desaconsejamos su utilización.

Las **cuentas FTP de acceso rápido** son 2 cuentas FTP que creamos en todo hosting para facilitarte la conexión FTP sin que tengas que usar la cuenta FTP principal. **Nuestra recomendación es que utilices estas cuentas FTP**

Las **cuentas FTP secundarias** son usuarios FTP adicionales que puedes crear desde el Panel de Hosting y que si quieres puedes restringirlas a una única carpeta. Le la guía [Crear y usar una cuenta FTP secundaria para aprender a usarlas](#).

Obtener rápidamente los datos de conexión FTP

Sigue las indicaciones de la guía [Como acceder al Panel de Hosting](#) para acceder al Panel de Bosting. Una vez dentro, haz click en el icono **Acceso FTP**:



Acceder a cPanel



Web Presence
Builder



Miniweb



Cambiar
contraseña



Acceso FTP



Desbloquear mi
IP

Una vez dentro de **Acceso FTP** verás que existen 2 cuentas FTP creadas. La primera te permite acceder al directorio del dominio principal de tu hosting y la segunda al directorio donde se ubican los subdominios y dominios adicionales:

Acceso FTP

Mostrando 1-1 de un total de 1	
Dominio	Directorio de publicación
midominio1234.com public_html	Obtener datos de conexión FTP
proba.midominio1234.com sites/proba.midominio1234.com	Obtener datos de conexión FTP

Haz click en **Obtener datos de conexión FTP** de la cuenta que te interese usar y obtendrás los datos de conexión FTP que necesitas:

Datos de conexión

Los datos de conexión FTP para acceder al dominio seleccionado son:

- **Servidor FTP:** _____
- **Usuario:** _____
- **Contraseña:** _____

Ten en cuenta que cada vez que haces click en **Obtener datos de conexión FTP** asignamos una nueva contraseña a la cuenta FTP.

Ten en cuenta que cada vez que haces click en **Obtener datos de conexión FTP** asignamos una nueva contraseña a la cuenta FTP

Como acceder vía FTP

Si has seguido las indicaciones del apartado anterior ya conocerás los datos de conexión FTP a tu web.

Por tanto, no tienes más que abrir tu programa FTP (instalado en tu ordenador), introducir los datos de conexión y empezar a subir archivos.

En el apartado Publicar vía FTP de nuestro Centro de Ayuda dispones de varias guías que te ayudarán.