


Como leer tu correo de guebs desde Outlook.com

En esta guía te explicamos lo que tienes que hacer para leer tu correo electrónico guebs desde la interfaz web de Outlook.com

Tenga en cuenta que en las siguientes imágenes utilizamos como ejemplo la cuenta de `juan@midominio123.com`, tu cuenta será otra por lo que tendrás que usar tu dirección de correo electrónico real.


1 - Entrar en la configuración avanzada de Outlook.com

Ejecuta tu navegador y entra en tu correo web de hotmail, después haz click en la **tuerca** que está en la parte superior derecha, se te abrirá un panel vertical, al final del panel, pincha sobre **Ver toda la configuración de Outlook**.



2 - Añade la cuenta de correo electrónico

Para agregar la cuenta de correo, pinchamos sobre **Correo**, **Sincronizar correo electrónico** y por último en **Otras cuentas de correo electrónico**.



3 - Conecta tu correo de guebs

Puedes configurar Outlook.com para que se conecte a los servidores de guebs usando IMAP o POP. Al usar IMAP se mantendrá una copia de todos los correos tanto en guebs como en Outlook.com. Al usar POP, cuando los correos se descarguen a Outlook.com serán eliminados de guebs.

Usar IMAP te da la seguridad de tener dos copias de todo el correo: en guebs y en Outlook.com. En cambio, tiene la desventaja de estar consumiendo espacio en tus servicios de guebs.

En la mayoría de los casos **recomendamos** configurar los clientes de correo como **IMAP**, sobre todo para cuentas compartidas o configuradas en varios dispositivos.

Opción A: Conexión usando IMAP

Si quieres que Outlook se conecte y descargue tu correo de guebs usando IMAP, no tienes más que añadir tus datos de tu correo y selecciona donde prefieres que se almacene el correo importado. Recomendamos seleccionar la primera opción, la cual nos creará una carpeta nueva para todo el correo importado, después pinchamos sobre **Aceptar** para confirmar.

Conectar la cuenta de almacenamiento ✕

Nombre para mostrar

Juan

Dirección de correo electrónico *

juan@midominio123.com

Contraseña *

.....

Puede elegir dónde se almacenará el correo electrónico importado *

Cree una carpeta para el correo electrónico importado, con subcarpetas como la cuenta que se conecta.

Importe en carpetas existentes, como Bandeja de entrada, Elementos enviados y Borradores, y cree carpetas para otros usuarios.

Configuración avanzada

Configurar manualmente las opciones de la cuenta (cuenta POP, IMAP o solo de envío)

Aceptar Cancelar

Permitir que los dispositivos y las aplicaciones usen la configuración POP

Opción B: Conexión usando POP

¡Cuidado! Configurarlos de esta manera hará que Outlook.com borre los correos almacenados en tu cuenta de correo de guebs.

Si no quieres mantener una copia de los correos en guebs, tendrás que configurar la conexión usando POP. Para ello, selecciona la opción **Configurar manualmente las opciones de la cuenta (cuenta POP, IMAP o solo de envío)** y pincha sobre **Aceptar**.

Conectar la cuenta de almacenamiento

Nombre para mostrar

Dirección de correo electrónico *

Contraseña *

Puede elegir dónde se almacenará el correo electrónico importado *

Cree una carpeta para el correo electrónico importado, con subcarpetas como la cuenta que se conecta.

Importe en carpetas existentes, como Bandeja de entrada, Elementos enviados y Borradores, y cree carpetas para otros usuarios.

Configuración avanzada

Configurar manualmente las opciones de la cuenta (cuenta POP, IMAP o solo de envío)

Como paso final, tendrás que rellenar **los datos de nuestro servidor de correo** entrante y saliente con las opciones opcionales deseadas y finalizamos pinchando sobre **Aceptar**.

Elija el tipo de conexión *

- Configuración de conexión de IMAP o SMTP
- Configuración de conexión POP o SMTP
- Configuración de conexión de solo de envío SMTP

Servidor entrante (POP) *

mail.midominio123.com

Puerto de servidor entrante *

995

Dejar una copia de los mensajes en el servidor

Autenticación

Basic

Cifrado

SSL

Aceptar certificados que no sean de confianza

- Enviar correo electrónico con el servidor del proveedor (el destinatario no podrá ver su dirección de Outlook.com)
- Enviar correo electrónico con el servidor de Outlook.com (el destinatario podrá ver su dirección de Outlook.com)

Servidor saliente (SMTP) *

mail.midominio123.com

Puerto de servidor saliente *

587

Utilizar otro nombre de usuario y contraseña para enviar correo electrónico

Aceptar

Cancelar