

Como crear un registro SRV

Nota importante sobre los servidores DNS

Esta guía supone que tu dominio usa nuestros servidores DNS alternativos. Si estás usando nuestros servidores DNS de hosting debes seguir esta [otra guía](#).

Los Registros SRV se utilizan para descubrir servicios en un dominio. Por ejemplo servicios de Telefonía SIP, Mensajería Instantánea XMPP o incluso algunos servicios de correo de Microsoft.

En el caso de nuestros clientes, el uso más habitual de registros SRV es cuando queréis alojar el correo de vuestro dominio en Microsoft Office 365, por lo que vamos a utilizar dicha situación como ejemplo.

Partimos del hecho de que la documentación de Microsoft dice que se deben crear los siguientes 2 registros:

Tipo de registro	Nombre	Destino	Protocolo	Servicio	Prioridad	Peso	Puerto	TTL
SRV (servicio)	@	sipdir.online.lync.com	TLS	_SIP	100	1	443	1 hora
SRV (servicio)	@	sipfed.online.lync.com	_TCP	_sipfederationtls	100	1	5061	1 hora

1 - Acceder al apartado «Registros DNS» del Panel de Dominio

Simplemente seguía la guía [Como crear y/o modificar registros DNS en tu dominio](#).

2 - Crear el registro SRV para sipdir.online.lync.com

En el formulario debemos crear el registro SRV de la siguiente forma. Primero rellenamos el campo **Nombre** y luego seleccionamos SRV como **Tipo** de registro, al hacer esto se desplegarán varios campos nuevos que nos permitirán crear el registro SRV de forma correcta:

Crear un registro DNS

Nombre:

Deja este campo vacío o introduce @ al definir un registro para todo el dominio.

Tipo:

Para crear una redirección selecciona URL o FRAME

Puerto:

Peso:

Dirección:

Si introduces un dominio, debes añadir un punto "." al final del mismo. Por ejemplo: "dominio.com."

Preferencia:

Cancelar

Crear Registro DNS

3 - Crear el registro SRV para sipfed.online.lync.com

El segundo registro es muy parecido:

Crear un registro DNS

Nombre:

Deja este campo vacío o introduce @ al definir un registro para todo el dominio.

Tipo:

Para crear una redirección selecciona URL o FRAME

Puerto:

Peso:

Dirección:

Si introduces un dominio, debes añadir un punto "." al final del mismo. Por ejemplo: "dominio.com."

Preferencia:

Úsalo para definir la preferencia de los servidores en los registros MX o SRV.
La preferencia máxima es para el valor 0.

TTL:

Cancelar

Enviar